La morille *en maraîchage.*

Conduire une parcelle, du sol à la récolte.



PODs PRO · Gestes, mesures et décisions de culture.



L'ITINÉRAIRE

02 Piloter la saison, mesure après mesure
03 Préparer le sol, raisonner les apports
04 Monter un abri qui se contrôle
05 Le POD, point de départ du réseau
06 Mesurer l'eau avant de programmer
07 Recevoir au froid, poser juste
08 Connecter quand le mycélium est prêt
09 Constituer les réserves, passer l'hiver
10 Passer au printemps, préparer le départ
11 La taille des pousses change le geste
12 Un dégât n'est pas un diagnostic
13 Récolter propre, préparer le prochain cycle
14 Les gestes en vidéo
15 Du printemps à la récolte

ESPÈCE · CYCLE · POINT DE MESURE

Piloter la saison, mesure *après mesure*

Le calendrier prépare le chantier ; l'état de la culture décide du geste.

Automne–printemps : le fil de conduite

01 Préparer l'abri, les planches, l'eau et la réception au froid avant l'arrivée du mycélium.

02 Semer Importuna, Eximia ou Sextelata dans leur fenêtre automnale, généralement d'octobre à décembre, selon le signal thermique ci-dessous.

03 **Accompagner la colonisation :** suivre les fronts de mycélium, maintenir la surface humide et connecter la nutrition quand les zones sont prêtes.

04 Observer la mise en réserve et traverser la période froide. Les phases se chevauchent : ne pas raisonner uniquement en jours écoulés.

05 Au printemps, croiser réserves, humidité et température avant le départ. Février-mai reste une fenêtre régionale ; la maturité décide ensuite de la cueillette.

Deux températures, deux décisions

SEMIS AUTOMNAL	18 °C descendants dans l'AIR sous l'abri, à +10 cm du sol, au moment le plus chaud.

Deux températures, deux décisions *(suite)*

DÉPART PRINTANIER	SOL mesuré le matin à -10 cm : 6-7 °C pour Importuna/Eximia ; 8-9 °C pour Sextelata.

Rufobrunnea : un autre cycle

• **Dans l'itinéraire Ceramyca :** semis au premier jour de l'été, suivi de l'humidité et de la chaleur pendant l'été, puis observation lors du refroidissement automnal. Ne pas lui appliquer automatiquement le signal automnal des **18 °C**.

Le vocabulaire utile

MYCÉLIUM	Les filaments qui colonisent le terrain.
SCLÉROTES	Des structures où s'accumulent les réserves.
MORILLES	Les fructifications visibles, à récolter à maturité.

LE CYCLE DE CULTURE

1 Préparer — 2 Semer — 3 Incuber — 4 Réserves — 5 Récolter

AUTOMNE → PRINTEMPS

Importuna · Eximia · Sextelata

ÉTÉ → AUTOMNE

Rufobrunnea : semis début été



PODDY A SON MOT À DIRE

Avant l'arrivée du mycélium, je teste l'irrigation et prépare une place au froid : le semis ne doit pas attendre.

En ligne › V01

PARCELLE · ANALYSE · COMPOST

Préparer le sol, raisonner *les apports*

Une analyse et une structure correcte valent mieux qu'une correction systématique.

Valider la parcelle

• Observer l'ombre aux heures et à la saison de culture. Prévoir eau, évacuation et circulations sans piétiner les planches ; sous tunnel, ajuster l'ombrage.

• Renseigner texture, matière organique, calcium, méthode de pH et traitements antérieurs. Examiner racines, ruissellements et qualité de l'eau ; éviter les matières fraîches en décomposition.

Corriger seulement si l'analyse le justifie

• Le pH KCl ≈ 8 est un repère de l'itinéraire Ceramyca, pas un optimum universel ni un pH eau. Ne pas déduire une dose d'amendement de ce nombre seul.

• **Si besoin :** craie ($CaCO_3$), avec moins de **1 %** de magnésium dans le protocole décrit. Raisonner la quantité, puis recontrôler calcium et pH. Ni chaux vive ni chaux éteinte pour corriger le sol.

Faux-semis et finition

01 Préparer superficiellement, laisser lever les adventices, puis les détruire légèrement sans remonter de nouvelles graines. Répéter selon l'enherbement.

02 Travailler une terre ressuyée qui se casse sans coller. Garder des mottes ; ne pas fabriquer une couche de poudre.

03 Former des planches rehaussées, accessibles, avec un sommet continu et nivelé.


L'amendement organique décrit par Ceramyca

CHOISIR — Compost de feuillus transformé ; origine et analyse connues. Repères : ≥2 ans, C/N ≈ 9, pH du compost ≈ 8, sans décomposition active.

QUANTIFIER — Si l'apport est indiqué : référence **10 L/m²** de planches, hors allées. Exemple : **50 m² > 500 L**. Ajuster au sol.

INCORPORER — Mélanger dans les 10-15 premiers centimètres avant la finition. Le couvert végétal et les sacs nutritifs ne remplacent pas cet apport.

UNE COUCHE INCORPORÉE



10 L/m² cultivé

si l'apport est indiqué

50 m² → 500 L



PODDY A SON MOT À DIRE

Je lis l'analyse avant de sortir la craie.

En ligne ›

SERRE-FLEX · TUNNEL-FLEX

Monter un abri qui *se contrôle*

Prévoir les passages avant les arceaux ; vérifier la tenue après chaque épisode météo.

Choisir le gabarit

SERRE-FLEX	3 ×40 m ; hauteur ≈ 2,20 m ; 3 planches ≈ 80 cm ; ≈ 400 PODs pour 100 m² cultivés.
TUNNEL-FLEX	4 ×40 m ; hauteur ≈ 1,30 m ; 2 planches ≈ 130-180 cm ; ≈ 600 PODs pour 125 m² cultivés.

Le montage dans l'ordre

01 Tracer l'axe central, les planches et les allées. Distinguer l'emprise de l'abri de la surface réellement cultivée.

02 Poser les ancrages sur cet axe, à **3 m** du premier et du dernier arceau.

03 Par temps sec, assembler chaque arceau : 4 tiges de **1,75 m** et 3 raccords aluminium, soit **7 m** nominaux. Appliquer Sikaflex 11 FC selon sa notice.

04 Implanter tous les **75 cm** ; repérer **50 cm** d'enfoncement sur les pieds. Doubler les arceaux d'extrémité.

Le montage dans l'ordre *(suite)*

05 Relier le faîtage par un cabestan à chaque arceau, alternativement de part et d'autre du raccord. Prévoir une extrémité fixe et une démontable.


06 Déployer le filet vert ajouré de **9 ×50 m** ; lester les côtés. Réunir les extrémités et le faîtage aux ancrages avec les Colson de **9 mm**, puis contrôler toute la tension.

Vent, neige : anticiper

• Environ **70 km/h** de rafales est un repère annoncé pour un montage correct, pas une garantie de résistance sur toute parcelle. Si des rafales supérieures sont prévues, coucher avant l'épisode ; anticiper aussi la neige.

• Deux Colson emboîtés forment une liaison fusible ; ils ne remplacent pas un ancrage. Refaire le tour des nœuds, fixations et lestages après le montage.

VUE DE DESSUS



Pieds : enfoncement 50 cm

Schéma non à l'échelle



PODDY A SON MOT À DIRE

Je monte la serre par temps sec : les raccords et le collage demandent de bonnes conditions.

En ligne › V03 V04

POD PRO · SOL VIVANT · APPORTS BACTÉRIENS

Le POD, point de départ *du réseau*

Le POD localise le mycélium ; les bactéries et le sol participent au milieu de culture.

Comprendre l'itinéraire PRO

• La réserve initiale reste dans la céramique. Le mycélium gagne la terre par l'ouverture du couvercle ; la nutrition commerciale sera connectée après colonisation.

• La terre cuite permet des échanges d'eau et de gaz. Elle se récupère après récolte ; chaque nouvelle saison commence avec du mycélium neuf.

• Avec le POD enterré et la surface nivelée, suivre le climat et l'humidité demeure indispensable : le contenant ne dispense pas de conduite agronomique.

Appliquer les préparations séparément

01 Terminer le travail du sol et les amendements prévus avant les apports bactériens.

02 Placer ces apports juste avant le semis, idéalement à la fin de l'arrosage de saturation.

03 Préparer une formulation à la fois. Pour une poudre, diluer et homogénéiser soigneusement ; ne pas fabriquer un mélange de toutes les préparations.

Appliquer les préparations séparément *(suite)*

04 Répartir sur toute la largeur et toute la longueur des planches. Renouveler selon le protocole annuel, puis remettre les protections contre le soleil direct.

Doser la surface, choisir l'eau de distribution


DOSE — Suivre les indications propres à chaque préparation et à la surface traitée.

VOLUME D'EAU — L'ajuster au matériel pour couvrir uniformément les planches : pas de dilution universelle.

Ce que montrent les suivis Ceramyca

• Les interactions décrites avec Pseudomonas putida et le suivi du couvert vert sont des observations de parcelles Ceramyca. Elles ne prouvent ni une protection universelle contre les contaminants, ni un rendement garanti. Les mécanismes et références restent détaillés dans le guide en ligne.

UNE INTERFACE AVEC LE SOL





PODDY A SON MOT À DIRE

Une préparation à la fois.

En ligne › V01

IRRIGATION · DÉBIT · POINTS DE MESURE

Mesurer l’eau avant *de programmer*

Un pourcentage d’humidité de l’air ne renseigne pas, à lui seul, la réserve d’eau du sol.

Trois capteurs, trois usages

AIR	Thermomètre et hygromètre près de la culture, hors rayonnement direct. Relever les données aux mêmes lieux et heures.
SOL	Thermomètre à -10 cm pour le départ printanier ; relevé le matin.
EAU DU SOL	Tensiomètre à -15 cm. Humidifier la bougie 2 min, faire le pré-trou de 15 cm (ø2,2 cm), créer une boue de contact, insérer sans poche d’air.

Préparer le réseau RainSystem

• Pour la Serre-Flex haute à trois planches : un ruban au sol dans chacun des deux passe-pieds. Pendant les phases fragiles, orienter les jets vers les allées.

• **Référence de débit : 1,55 m³**/h pour **10 m** de ruban, sous **0,2-0,8 bar**. Additionner les longueurs de tous les rubans desservis en même temps.

Préparer le réseau RainSystem *(suite)*

• Deux lignes de **40 m** représentent **80 m** : environ **12,4 m³**/h, soit **207 L/min** au débit de référence. Vérifier alimentation, pression et pertes de charge réelles.

Calculer un volume


DÉBIT (m³/h)	Longueur totale de ruban (m) ×0,155.
VOLUME (L)	Longueur totale (m) ×155 ÷60 ×durée (min).
EXEMPLE	80 m ouverts 1 min > environ 207 L. Cet exemple n’est pas une durée d’arrosage conseillée.

Observer le terrain après chaque apport

• Avant le semis, imbiber la terre ; pendant l’expansion, alimenter depuis les allées sans lessiver la surface colonisée.

• Ceramyca donne environ **10 m³** pour **100 m²** cultivés sur une saison comme ordre de grandeur de ressource. Relever les volumes réellement apportés ; ne pas en déduire une dose fixe par passage.

3 PLANCHES · 2 PASSE-PIEDS



2 rubans dans les allées

Capillarité vers les planches

1,55 m³/h pour 10 m

0,2–0,8 bar · débit de référence



PODDY A SON MOT À DIRE

Après chaque arrosage, je vérifie l’humidité dans la planche avant de programmer le prochain apport.

En ligne › V02 V05

MYCÉLIUM · LOTS · QUINCONCE

Recevoir au froid, *poser juste*

Le chantier, les protections et l'eau sont prêts avant l'ouverture des sacs.

Contrôler et conserver

01 Vérifier emballages, espèce et lots dès réception. Photographier les anomalies et les signaler rapidement.

02 Si la pose attend, ouvrir les cartons mais laisser les sacs de mycélium fermés. Les espacer pour faire circuler l'air froid : **2-4 °C**, en visant **2 °C** ; contrôler la température réelle.

03 Garder aussi les sacs de nutrition au frais, fermés et hors d'accès des animaux, dans un local fermé.

Confirmer le feu vert

• Pour Importuna, Eximia et Sextelata : **18 °C** descendants dans l'air sous l'abri, à **+10 cm** du sol, au moment le plus chaud. Rufobrunnea conserve son cycle estival.

• Effectuer l'arrosage de saturation avant le semis : la céramique s'humidifiera ensuite au contact de la terre.

Poser en cinq gestes

01 Émietter vigoureusement le mycélium dans son sac encore fermé.

Poser en cinq gestes *(suite)*

02 Remplir généreusement les PODs sans comprimer ; remettre chaque couvercle.

03 Planter en quinconce en travaillant depuis les allées.


04 **Enfouir tout le POD :** conserver **2-3 cm** de terre au-dessus du couvercle ; rétablir une surface plane, sans butte individuelle.

05 Remettre les protections basses prévues pour l'incubation et organiser le suivi.

Lire les distances sans les mélanger

SUR LA LIGNE	50 cm entre PODs.
EN DIAGONALE	Environ 40 cm vers le POD de la ligne voisine, décalée.
PLANCHES	Exemple courant : 80-100 cm de large ; POD à 15-35 cm du bord. Les grands gabarits suivent leur plan propre.
ALLÉES	Exemple : 20-30 cm ; conserver l'accès sans marcher sur la culture.

QUINCONCE · VUE DE DESSUS



Seconde ligne décalée



2–3 cm de terre au-dessus du couvercle



PODDY A SON MOT À DIRE

Les premiers jours, un POD insuffisamment enterré attire les rongeurs. Je garde **2-3 cm** de terre au-dessus du couvercle.

En ligne › V06

INCUBATION · NUTRITION COMMERCIALE

Connecter quand le mycélium *est prêt*

Deux ouvertures doivent rejoindre deux zones colonisées : la date seule ne décide pas.

Suivre les déflagrations

• Photographier les mêmes points et comparer l'avancée des bordures blanches. Une apparition en moins d'une semaine est possible en conditions favorables ; ce n'est pas un délai garanti.

• Le froid peut ralentir ou masquer l'expansion en surface. Vérifier humidité et température avant de conclure à un défaut de reprise.

• Pour connecter les sacs PRO, le guide retient généralement **7-15 jours** et une zone colonisée d'environ **10 cm** de diamètre autour de chaque POD. Confirmer le contact sur chaque emplacement.

Un sac de 3 L, deux PODs

01 Garder les sacs commerciaux de céréales stérilisées fermés, au frais et protégés jusqu'au chantier ; ne pas improviser une préparation sur place.

02 Présenter le sac sur la diagonale du quinconce, environ **40 cm**, pour que les deux extrémités rejoignent les déflagrations.

Un sac de 3 L, deux PODs *(suite)*

03 Juste avant la pose, réaliser sur la même face deux ouvertures, une à chaque extrémité, de la taille d'une pièce de 2 €.

04 Coucher le sac, ouvertures vers la terre. Vérifier les deux contacts directs avec le mycélium, sans vide entre sac et zone colonisée.


Accompagner la connexion

• Maintenir une surface humide sans croûte ni jet direct agressif ; l'eau arrive depuis les passe-pieds et diffuse par capillarité.

• Comparer l'évolution des sacs et du réseau au fil des jours. Un sac posé n'est pas nécessairement connecté : inspecter les contacts avant d'ajouter d'autres apports.

• Les compléments de nutrition se raisonnent pendant l'expansion active. Ne pas poursuivre automatiquement lorsque la culture passe à la mise en réserve.

1 sac de 3 L / 2 PODs





PODDY A SON MOT À DIRE

Je vérifie que les deux ouvertures touchent réellement le mycélium : un sac mal posé ne nourrit pas la culture.

En ligne › V07 V08 V09

EXPANSION · SCLÉROTES · FROID

Constituer les réserves, *passer l'hiver*

Le blanc, les zones orangées et le repos hivernal ne désignent pas la même étape.

Reconnaître les trois phases

EXPANSION	Le réseau mycélien utilise les ressources et gagne le sol.
MISE EN RÉSERVE	Des sclérotes se forment ; des teintes orangées accompagnent leur évolution. Repère de maturation Ceramyca : 1,5-4 mois selon les conditions.
Vernalisation	La phase froide de l'itinéraire automne-printemps participe à la préparation du départ ; elle n'est pas le nom d'un organe.

Avec les PODs, observer d'abord près de la surface

• La conduite décrite par Ceramyca installe le réseau superficiel depuis les PODs voisins. Les fronts qui se rejoignent concentrent des zones de mise en réserve.

Avec les PODs, observer d'abord près de la surface *(suite)*

• Les réserves sont décrites juste sous le premier centimètre de terre, avant une colonisation plus profonde. Observer sans retourner systématiquement la planche.

• Une coloration ne constitue pas, à elle seule, un diagnostic. Relier son évolution à la colonisation, aux réserves et à l'aspect général de la culture.


Adapter la suite


• Tant que l'expansion reste active, une nutrition supplémentaire peut être envisagée selon l'état des points de culture. À la mise en réserve, éviter les apports automatiques.

• Conserver une surface humide, en alimentant si besoin par les allées. Contrôler les mêmes zones plutôt que multiplier les interventions.

• **Après vent, pluie ou neige :** revoir ancrages et couvertures. Poursuivre les relevés afin de préparer la configuration printanière et les seuils propres à l'espèce.

Les réseaux se rencontrent







PODDY A SON MOT À DIRE

Après chaque épisode de vent, de pluie ou de neige, je contrôle les fixations et l'humidité sous l'abri.

En ligne ›

V10

COUVERTURES · RÉSERVES · TEMPÉRATURE

Passer au printemps, préparer *le départ*

D'abord remettre l'abri en configuration ; ensuite croiser sol, réserves et réchauffement.

Conserver le microclimat maraîcher

• Relever l'abri couché après le risque de neige ; fin janvier-début février n'est qu'un repère régional. Ajuster la lumière, puis rétablir environ trois quarts d'ombrage quand les journées chauffent.

• Éviter le filet sombre plaqué sur la planche. Sur les tunnels nantais : arceaux de **6 mm** espacés d'environ **1 m** sur des planches de **80-100 cm**.

• Garder la bâche transparente de fructification ; retrousser le blanc sur les côtés. Perforations : **4 cm**, tous les **50 cm**, en nid d'abeille.

• Remettre le blanc lors de pluie supérieure à **10 mm**, vent ou gel ; le retrousser après l'épisode. Sur Tunnel-Flex, filet, hivernage et bâche utilisent les mêmes arceaux.

Confirmer les conditions de départ

SOL LE MATIN, À -10 cm	6-7 °C : Importuna/Eximia ; 8-9 °C : Sextelata. Comparer plusieurs jours, les réserves et l'état hydrique.


Confirmer les conditions de départ *(suite)*

APPORT DU MATIN	Humidifier abondamment tôt, puis laisser la terre se réchauffer. Éviter une stagnation durable ; les flaques doivent disparaître en quelques heures.
PREMIÈRES POUSSES	Environ 85 % d'humidité de l'air au départ : +10 cm, à l'ombre, entre 12 h et 14 h. Ensuite alimenter les très jeunes pousses par capillarité.

Autre cas : freiner un redoux trop précoce

• Après un sol proche de **0 °C**, si le réchauffement est rapide et un gel prolongé annoncé, la climatisation Ceramyca s'anticipe AVANT **5 °C** dans le sol : saturation à l'eau froide, puis contrôle de la baisse obtenue.

• Ce geste vise à retarder le départ. Sur un sol déjà chaud, une saturation peut au contraire le favoriser. Ne pas confondre avec l'arrosage de déclenchement ; Rufobrunnea suit son cycle propre.



Autre situation

Redoux précoce + gel annoncé

Freiner AVANT 5 °C





PODDY A SON MOT À DIRE

Même eau, deux objectifs différents : faire partir la culture ou freiner un redoux.

En ligne › V11 V12 V13

CROISSANCE · HUMIDITÉ · OBSERVATION

La taille des pousses change *le geste*

Observer le matin, mesurer à mi-journée, puis contrôler l'effet de l'apport suivant.

Une routine courte et comparable

01 Chaque matin : retrouver les mêmes points, comparer taille et aspect, photographier les changements.

02 Entre 12 h et 14 h : relever l'humidité de l'air à **+10 cm** du sol, à l'ombre et toujours au même endroit.

03 Préparer l'apport du lendemain matin en croisant ces mesures avec la terre, la météo et le stade des morilles.

Deux stades, deux modes d'apport


PRIMORDIA ET TRÈS JEUNES POUSSES	Orienter l'eau vers les passe-pieds : diffusion par capillarité, sans frapper les pousses. Prévoir le goutte-à-goutte avant qu'une croûte sèche s'installe.
VERS 3-4 cm	Reprendre progressivement l'aspersion au petit matin. Des séquences d'environ 10 min sont décrites par Ceramyca ; leur durée dépend de l'installation et de la réaction du sol.

Les relevés servent à décider, pas à arroser seuls

75-85 %	Repère d'humidité de l'AIR pendant la croissance.
65 % OU MOINS EN JOURNÉE	Signal de dessèchement à examiner pour l'apport du lendemain matin.
APRÈS L'APPORT	Vérifier sol et ambiance avant de renouveler : une hygrométrie correcte ne prouve pas une réserve d'eau suffisante dans la terre.

Protéger sans enfermer la chaleur

- Garder le transparent ; blanc retroussé, puis remis temporairement contre pluie **>10 mm**, vent ou gel.
- Suivre les pousses sur plusieurs jours : des primordia peuvent avorter avant une nouvelle vague. Si l'évolution s'arrête ou les tissus changent, rapprocher eau, météo et symptômes avant toute intervention.



Au petit matin



PODDY A SON MOT À DIRE

Mon hygromètre mesure l'air. Il ne sait pas ce que mes pieds ressentent dans la terre.

En ligne › V14 V15

RAVAGEURS · SYMPTÔMES · FOYER

Un dégât n'est pas *un diagnostic*

Chercher l'organisme ou l'évolution des tissus avant de choisir une intervention.

Trois ravageurs à distinguer

• **Moucherons :** examiner les larves dans le sol et près de la nutrition. Le Bti israelensis ne vise pas les adultes ; kurstaki correspond à d'autres cibles. La fiche française de VectoBac WG documente les larves de moustiques, pas un usage morilles : vérifier l'autorisation adaptée avant d'envisager un produit.

• **Limaces :** renforcer les observations aux premiers primordia. Si nécessaire, retenir un appât au phosphate ferrique autorisé pour l'usage ; pas d'application préventive automatique.

• **Rongeurs :** diversion décrite par Ceramyca avec de petits tas de céréales cuites à environ **5 m** dehors. Suivre consommation et présence dans la culture pendant l'hiver ; contrôler l'effet réel.

Quatre gestes au foyer

01 Avant de toucher : dater les vues, noter espèce, mesures, météo et arrosages.

02 Passer des zones saines au foyer ; nettoyer mains et outils, sans secouer les sujets ni projeter d'eau sur un voile.

Quatre gestes au foyer *(suite)*

03 Retirer localement les fruits très altérés directement dans un sac ; demander un avis si le foyer s'étend.

04 Transmettre l'évolution à Ceramyca et organiser les prélèvements avec le laboratoire.

Noms à lire sur un résultat, pas à deviner sur photo

CHAPEAU — Pseudodiploöspora longispora

MOISISSURE BLANCHE — Zelopaecilomyces penicillatus

TOILE — Cladobotryum protrusum

PIED — Complexe Fusarium incarnatum-equiseti

BACTÉRIES — Effet variable selon souche et contexte.

Ne pas traiter toute la microfaune

• La présence de collemboles ne suffit pas à justifier une lutte : constater les dégâts et identifier. Tout produit doit respecter culture, cible, dose et conditions autorisées, même présenté comme naturel.



Dessèchement



Craquelures



Perforations



Morsures




Pied déformé



Rougeurs



Atteintes mixtes



Voile cotonneux



PODDY A SON MOT À DIRE

Une loupe avant un traitement. C'est moins spectaculaire, mais souvent beaucoup plus utile.

En ligne › V15

MATURITÉ · QUALITÉ · RÉEMPLOI

Récolter propre, préparer le *prochain cycle*

La maturité, le ressuyage et le soin des contenants comptent autant que la taille.

Choisir chaque morille

CALIBRE INDICATIF	Environ 10-12 cm entière, pied inclus, ou 8-10 cm coupée : à relier à l'espèce et à l'état du sujet.
CHAPEAU ET PIED	Alvéoles du ventre ouvertes ; sommet parfois encore fermé. Pied blanc crème et tissus fermes. Isoler rougeurs ou altérations pour examen.

Cueillir, trier, transporter

01 Attendre le ressuyage après eau ou pluie. Utiliser des contenants propres et intervenir depuis les allées.

02 Couper au-dessus de la terre avec une lame propre, sans arracher la motte ni écraser les pousses voisines.

03 Trier avant fermeture ; écarter les sujets suspects. Réduire manipulations et durée de transport ; éviter compression et ballottement.

04 Tracer lot, espèce, date, qualité et poids récolté par planche ou surface. Transmettre au client : jamais de morilles crues ; les consommer bien cuites.

Récupérer la céramique dans cet ordre

01 Dégager avec une petite fourche à deux dents, puis soulever sans choc.

02 Sécher au soleil avec le contenu encore présent ; vider ensuite et retirer les résidus accessibles.


03 Contrôler fissures, éclats et couvercles. Ranger parfaitement secs, avec protections, dans des cartons hors humidité et chocs.

Préparer la remise en culture

• Pour les PODs vides, Ceramyca décrit un bain de **30 min** à 850 g de chaux éteinte pour 1 **000 L** d'eau, ou plusieurs jours au soleil. Respecter les précautions du produit ; ce protocole ne concerne pas la correction du sol.

• Compter les PODs utilisables et prévoir du mycélium neuf, son stockage au froid et l'apport bactérien annuel.

• Hors culture, entretenir le couvert et la parcelle ; préparer la structure et les amendements pour le nouveau cycle.





PODDY A SON MOT À DIRE

Je garde les morilles propres et non tassées, puis je note le lot, la date et le poids récolté.

En ligne › V16

VIDÉOTHÈQUE · INSTALLER ET NOURRIR

Les gestes *en vidéo*

Cliquer sur la vignette ou scanner son QR code pour revoir le geste.

V01 Le mycélium sous terre



CLIQUEZ OU SCANNEZ

V02 Mesurer avec Weenat



CLIQUEZ OU SCANNEZ

V03 Assembler le faîtage




CLIQUEZ OU SCANNEZ

V04 Faire les nœuds de montage



CLIQUEZ OU SCANNEZ

V05 Le RainSystem en action



CLIQUEZ OU SCANNEZ

V06 Poser les PODs et la nutrition



CLIQUEZ OU SCANNEZ

V07 Lire le mycélium et les réserves



CLIQUEZ OU SCANNEZ

V08 Quand connecter la nutrition



CLIQUEZ OU SCANNEZ

V09 La connexion, 3 semaines après



CLIQUEZ OU SCANNEZ



VIDÉOTHÈQUE · OBSERVER ET AGIR

Du printemps à *la récolte*

Retrouver un passage au moment où la parcelle en a besoin.

V10 Reconnaître les sclérotes




CLIQUEZ OU SCANNEZ

V11 Préparer la fructification



CLIQUEZ OU SCANNEZ

V12 Accompagner le départ



CLIQUEZ OU SCANNEZ

V13 Reconnaître les primordia



CLIQUEZ OU SCANNEZ

V14 Suivre la croissance



CLIQUEZ OU SCANNEZ

V15 Observer les atteintes



CLIQUEZ OU SCANNEZ

V16 Récolter au bon stade



CLIQUEZ OU SCANNEZ

V17 Le podcast complet, chapitré



CLIQUEZ OU SCANNEZ

Le podcast complet

27 repères cliquables pour retrouver une explication au bon moment.

